

Enhanced Toolbar für FM 7.2 und FM 8

Übersicht

Die Enhanced Toolbar (werkzeuggestreife) basiert auf den Arbeiten von www.microtype.com unter dem Namen "FrameMaker Express Customization". Das Paket von MicroType ist daher Voraussetzung für die Installation der Enhanced Toolbar.

Hinweis: *Die vorliegende Dokumentation gilt gleichermaßen für FM 7.2 und FM 8.0. Wo immer auf FM 8 bezogen wird, kann auch FM 7.2 angenommen werden.*

Enhanced Toolbar
bietet

- Modifizierte QuickAccess-Leiste.
- Erweiterte Formatierungsleiste.
- Erweiterte Menüs und Kontextmenüs.
- Viele nützliche Tastenkürzel.
- Direkter Zugang zu FrameMaker-Schablonen und Grafiken, sowie Online-Manuals und Referenztabelle.
- Zugang zu FM-Konfigurationsdateien
- Eine erweiterte senkrechte Werkzeuggestreife.


Installation

Siehe auch www.daube.ch.

Die installation der Enhanced Toolbar erfordert, dass die ToolbarPlus Express von MicroType.com (USD 25.-) erworben wurde. Dies wird während der installation überprüft.

Hinweis: *Wenn mehrere FrameMaker benutzer auf dem system definiert sind, muss die installation beim hauptbenutzer begonnen werden. Dies ist jener benutzer-account, mit dem FrameMaker installiert wurde. Für die anderen benutzer muss die Enhanced Toolbar über **Benutzer hinzufügen** etabliert werden - sonst verlieren sie den zugang zu den werkzeuGLEISTEN.*

- 1 Kaufen Sie ToolbarPlus Express bei [Kagi Store](#).
- 2 Paket herunter laden, *aber die angaben zur installation in der e-mail von Kagi/MicroType nicht beachten!*
- 3 Das herunter geladene ZIP an einen beliebigen ort expandieren (ort bitte merken). Es wird nur eine datei FMTBPlusExp.zip abgelegt.
- 4 FrameMaker schliessen, falls nötig.
- 5 Inst-FM8-toolbars-de.zip (bzw Inst-FM72...) von www.daube.ch herunter laden.
- 6 Das herunter geladene ZIP an einen beliebigen ort expandieren (ort bitte merken). Es wird nur eine datei Install-FM8-toolbars-de.exe (bzw Install-FM72...) abgelegt.
- 7 Dieses selbst-entpackende archiv ausführen. Die dateien werden nach C:\SystemMods\FM8-toolbars-de\ (bzw C:\SystemMods\FM72...) entpackt und dann startet das installations-programm::



- 8 Den ort der MicroType ZIP datei eintragen oder danach suchen.
- 9 Das password für forcierte installation wird nur an bekannte leute für besondere aufgaben abgegeben, damit die arbeit von Shlomo Perets für die Express Customization nicht kompromittiert wird.
- 10 **Erste installation** für den hauptbenutzer ausführen. Eine meldung zeigt die erfolgreiche installation an.
- 11 Windows zu einem anderen (FrameMaker) benutzer umschalten.
- 12 Installationsprogramm über die verknüpfung wieder starten und Enhanced Toolbar mit **Benutzer hinzufügen** etablieren.

13 Schritte 12+13 für alle weiteren (FrameMaker-) benutzer wiederholen.

Hinweis: *Wenn die Formatierleiste und die QuickAccess Leiste nicht aktiviert werden können, wurde vergessen, die Enhanced Toolbar für diesen benutzer-account zu etablieren. Siehe schritte 12+13.*

Was wird installiert?

Hinweis: *\$HOME ist das installations-verzeichnis von FrameMaker.*

- | | |
|------------------|---|
| Hauptbenutzer | <p>Der hauptbenutzer ist jener benutzer-account, mit dem FrameMaker installiert wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eine verknüpfung (De)Installation FM8-Toolbars de (bzw (De)Installation FM72...) wird ins Start Menü All Users\Programs eingefügt. Diese verknüpfung kann irgendwohin verschoben werden. ▪ Die Microtype datei wird ins installations-verzeichnis verschoben (aufbewahrt). ▪ Folgende dateien werden an verschiedene orte kopiert: <ul style="list-style-type: none"> - Die konfigurations dateien und dokumente nach \$HOME\fminit\configui - Die zusätzliche clip art (graphik) nach \$HOME\graphik - Die modifizierte vertikale werkzeugleiste nach \$HOME\fminit ▪ maker.ini erhält informationen über die installation der Enhanced Toolbar im abschnitt RegInfo: EnhToolBarVersion und EnhToolBarUsers. |
| Weitere benutzer | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die maker.ini datei im benutzer-bereich erhält eine neue definition für den ToolBarIniFile parameter. ▪ In \$HOME\maker.ini wird der zusätzliche benutzer in EnhToolBarUsers in abschnitt RegInfo eingetragen. |

Deinstallation




Um zur originalen FrameMaker installation zurück zukehren, muss die de-installation bei den zusätzlichen benutzern begonnen werden. Der hauptbenutzer ist der letzte.:

Note: *Es ist nicht möglich, den zugang zur Enhanced Toolbar nur für einige (statt alle) FrameMaker-benutzer zu entfernen.*

- | | |
|--|--|
| Jeder benutzer | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das installationsprogramm starten mit der verknüpfung im programm-menü und dann FM-GUI auf Original zurücksetzen ausführen.
Nur die maker.ini dateien werden zurück gesetzt. |
| Hauptbenutzer | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle dateien der installation werden entfernt (konfigurations dateien, clip art, neue vertikale werkzeugleiste). |
| Vollständige entfernung der Enhanced Toolbar | <p>Weil dies keine 'normale' Windows-deinstalation ist, muss gegebenenfalls das installationsverzeichnis manuell gelöscht werden.</p> <p>Andererseits kann mit der verknüpfung jederzeit wieder die Enhanced Toolbar installiert werden.</p> |

Ergänzungen/Änderungen

Gegenüber originalen werkzeugleisten und menüs

- Der umschaltbare bereich der QuickAccess-Leiste wurde von 4 auf 2 ebene umgestellt für text/tabellen und grafikarbeiten.
- Die menüpunkte **Alles aktualisieren** und **Neues Format** wurde aus dem Absatz-Aufklappmenü entfernt, weil sie nun in der schaltfläche  enthalten sind.
- Die schaltfläche für symbole  wurde entfernt, da sie nur wenige symbole untertützt. Über das neue kontextmenü **Sonderzeichen einfügen** stehen wesentlich mehr zeichen zur verfügung.
- Die schaltfläche **Hilfe**  wurde entfernt, da hilfe ja über **F1** und das hauptmenü genügend gut zugänglich ist.
- Die Enhanced Toolbar stellt einige zusätzliche menüpunkte und kontext menüs zur verfügung. Siehe *Zusätze zu FrameMaker menüs* auf seite 10.
- Die **senkrechte werkzeugleiste** wurde auf zwei umschalt-ebenen reduziert, sodass sie mit der funktion der modifizierten QuickAcces-Leiste übereinstimmt.

Leider können in dieser palette keine Tooltips angezeigt werden. Daher wird hier eine entsprechende bescheibung aufgeführt (siehe *Vertikale werkzeugleiste* auf seite 7).


Gegenüber der MicroType implementierung

- **Rechtschreibhilfe und Druck** wurde entfernt, da es selten vorkommt, dass beide funktionen unmittelbar nacheinander ausgeführt werden können.
- Im menü **Sonderzeichen** werden zusätzlich angeboten: linker apostroph (‘ 6), rechter apostroph (’ 9), linkes anführungszeichen (“ 66) und rechtes anführungszeichen (” 99).
- In der FM-8 version wurden auch “aus FM 7 übernommen” dokumente in das menü **Enhanced Toolbar > FM Online Manuals** eingebaut. Diese dokumente sind nach wie vor nützlich.
- In der **Druckansicht** werden keine lineale eingeblendet. Diese bleiben auch ausgeblendet, wenn Sie in die **Arbeitsansicht** umschalten.
- Statt eines eigenen menüs für dokumentation etc. wurden diese punkte unter **Hilfe > Enhanced Toolbar** eingebaut. Ebenso wurde der **ÜberEnhanced Toolbar** text modifiziert.
- Die maker.ini datei in \$HOME sowie im benutzer-bereich kann in einem editor angezeigt werden.
- Die vertikale toolbar ist war nicht verfügbar.

Werkzeugleisten

QuickAccess-Leiste

Der umschaltbare bereich der QuickAccess-Leiste wurde von 4 auf 2 ebenen umgestaltet: text/tabellen, grafik bearbeitung.




Icon	Schnelltaste	Menu / Funktion	Command ^a
		Umschalten auf die vertikale werkzeugleiste	ToolBarVertical
	ALT+F6	Bearbeiten > Referenzen aktualisieren (ist auch aktiv in buchfenster)	Update
	Shift+BSP	Bearbeiten > Löschen	Clear
	CTRL+y	<i>Alternative zwischenablage auf seite 8</i>	YankKillBuffer

a. Das command wird in fmtoolbr.ini verwendet, wo auch die tooltips vermerkt sind.

Formatierungsleiste

Gegenüber der standard formatierungsleiste von FM bieten die MicroType's erweiterungen zusätzliche funktionen. Die folgende tabelle enthält auch einige standard elemente (mit einem * versehen).



Icon	Schnelltaste	Menu / Funktion	Command ^a
		Formatierungen	
		Textausrichtung *	!RulerAlignMenu
		Zeilenabstand *	!RulerSpaceMenu
		<i>Tabulatoren auf seite 8</i>	!RulerTabsMenu
		<i>Absatzoperationen auf seite 8</i>	!RulerPgfActionsMenu
		Absatzformate *	!RulerPgfMenu
		Zeichenformate	!RulerCharMenu

Icon	Schnelltaste	Menu / Funktion	Command ^a
		Aktuelle Schrift *	!RulerFontMenu
		Schriftgrad *	SizeMenu
	ALT+F9	Absatzformat kopieren (einfügen mit CTRL+v)	CopyPgffFormat
	ALT+F8	Zeichenformat kopieren (einfügen mit CTRL+v)	CopyCharFormat
	Alt+F7	Bedingungsformat kopieren (einfügen mit CTRL+v)	CopyCondTextSettings
	ALT+F10	Spaltenbreite kopieren (einfügen mit CTRL+v)	CopyTableColumnWidth
	none	Element-attribut kopieren (einfügen mit CTRL+v)	CopyElemAttr
	none	Datei > Importieren > Datei	ImportFile
		Wiederholungen	
	F4	Letzte absatz-formatierung wiederholen	RepeatLastParaCommand
	F5	Letzte zeichenformatierung wiederholen	CharacterRepeatLast
	F3	Bearbeiten > Nächstes Auftreten suchen	FindNext
	F10	Letzte element-anweisung wiederholen	RepeatElemCommand
		Darstellung	
	ESC, q, q, e	Darstellung > Aarbeitsansicht	EditingView
	ESC, q, q, p	Darstellung > Druckansicht	PrintingView
	Apps,F6	Darstellung > Bedingungstypen verstecken	ToggleCondUseFormat-Override
	Shift+F3	Darstellung > Zoom > Kleiner	ZoomOut
	Shift+F2	Darstellung > Zoom > Grösser	ZoomIn
	Shift+F2	Zurück (nach hypertext-sprung)	GotoPreviousView
	Shift+F3	Erneut zurück (nur in View-only dokumenten)	GotoNextView
	ESC,F,l,k	Datei sperren / entsperren	Lock
	ALT+Pg up	Erste seite	GotoFirstPage
	Pg up	Vorherige seite	GotoPreviousPage
	F11	Vorheriges bild	GotoPreviousScreen
	F12	Nächstes bild	GotoNextScreen
	Pg down	Nächste seite	GotoNextPage
	ALT+Pg down	Letzte seite	GotoLastPage

a. Das command wird in fmtoolbr.ini verwendet, wo auch die tooltips vermerkt sind.

Vertikale werkzeugleiste

Die vertikale werkzeugleiste wird über das symbol ganz links in der QuickAccess-Leiste aufgerufen: Über dasselbe symbol in der vertikalen leiste wird zurück in die QuickAccess-Leiste gesprungen.



2010-01-25

E:_DDDprojects\FM-toolbar80-de\Documentation\fm8-etb-de.fm

Hilfe		Vert. toolbar verlassen			
Neu		Öffnen			
Sichern		Drucken			
Ausschneiden		Kopieren			
Einfügen		Löschen			
Rückgängig		Wiederholen			
		Umschalten		Umschalten	
Text normal		Tab.reihe ausw.		Gruppierung aufh.	Gruppieren.
Fett		Tab.spalte ausw.		Nach vorne	Nach hinten
Kursiv		Standardzellen		Verteilen	Umformen
Unterstreichen		Tabelle ausw.		Glätten	Glättung aufheben.
Schrift grösser		Erste zelle ausw.		Vertikal spiegeln	Horizontal spiegeln
Schrift kleiner		Reihen/Spalten löschen		Skalieren	Objekteigenschaften
Kleinbuchstaben		Reihein zufügen		Magnetraster	Fluchten
Groser anfangsb.		Spalten zufügen		1 pt nach oben *	1 pt nach unten *
Grossbuchstaben		Oben ausrichten		1 pt nach links *	1 pt nach rechts *
Suchen/ersetzen		Mittig ausrichten		Oben ausrichten	Links ausrichten
Rechtschreibhilfe		Unten ausrichten		Mittig ausrichten	Zentrieren
Verank. rahmen		Zellen verbinden/trennen		Unten ausrichten	Rechts asrichten
Fussnote		Spaltenbreite anpassen		Rotieren im uzs.	Rotieren im gegen-uzs.
Tabelle		Individ. lineatur/schatt.		Volle linie	Gestrichelte linie
	D+DD	* bei zoom 100% ist die verschiebung 1 pt bei zoom 253% ist die verschiebung 0.1 mm			

DD

Details zu den werkzeuggesteigenen

Folgende elemente wurden der **Formatierungsleiste** hinzugefügt:

Absatzoperationen

A <u>l</u> le aktualisieren...	Apps,F4
N <u>e</u> ues Format...	Apps,F9
G <u>e</u> staltung...	Strg+M
K <u>a</u> talog...	
Absatz -> Seitenbeginn	
Absatz -> Beginn rechte Seite	
Absatz -> Beginn linke Seite	
Absatz -> Spaltenbeginn	Shift+F11
Absatz -> Beliebig	Shift+F12

Tabulatoren

Die tabulator-schaltflächen wurden zusammengefasst in eine auswahlliste:

L <u>in</u> ker Tabulator
Z <u>en</u> trierter Tabulator
R <u>e</u> chter Tabulator
D <u>e</u> zimaltabulator

Alternative zwischenablage



Text löschen und in puffer bringen. Dieser puffer ist eine zweite zwischenablage neben der Windows zwischenablage und wird nur FrameMaker-intern genutzt.




Text aus dem Löschpuffer einfügen.

Menüs

Hilfe menü


Statt unter einem eigenen menü werden die zusätzlichen dokumente und speziellen funktionen unter **Hilfe > Enhanced Toolbar** angeboten:



Hinweis: Dies hat allerdings zur folge, dass das menü Enhanced Toolbar nur aktiv ist, wenn der cursor in einem textrahmen steht.

Sonderzeichen einfügen	Dies öffnet eine kontextmenü mit sonderzeichen, welche an der aktuellen einfügemarke eingesetzt werden können. Die zeichenliste enthält rechts auch den code, wie er in dialog-boxen eingefügt werden muss (siehe <i>Kontextmenü Text</i> auf seite 10).
Tabelle Funktionstasten (PDF)	Dies öffnet eine MicroTypes tabelle (englisch) über die speziellen tasten-kombinationen, welche durch Enhanced Toolbar eingerichtet wurden. Die erste seite dieser tabelle ist unter <i>Kürzel mit funktions- und applikationstaste</i> auf seite 13 dargestellt.
Tabelle Sonderzeichen (PDF)	Dies öffnet MicroTypes tabelle (englisch) über Sonderzeichen. Diese tabelle zeigt für das jeweils angetippte zeichen folgende information: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Name des zeichens ▪ Standard FrameMaker tastenkürzel ▪ ANSI code ▪ Hexadezimaler wert (nützlich in dialog boxen, zb \xa0 für einfachen dolch)
Schnellkasten allgemein(PDF)	Einfachen zugang zu folgenden MicroType tabellen (englisch): <ul style="list-style-type: none"> ▪ FM/Windows standard tastenkürzel ▪ FM Escape sequenzen ▪ Escape sequenzen für den strukturierten FrameMaker
FM Schablonen, Beispiele & Clip Art	Links zu den schablonen, beispielen und grafiken, wie sie mit Framemaker geleifert werden, aber versteckt sind. Skalen und gitter wurden von D+DD zusätzlich beigesteuert.
Online manuals (PDF)	Einfachen zugriff auf alle standard online-handbücher und solche, die mit Enhanced Toolbar installiert wurden. Ein teil dieser referenzen sind englisch. In der FM-8 version sind auch FM-7 manuals angeführt, da diese immer noch nützlich sind.
Konfigurations-Dateien	Die maker.ini aus dem benutzerbereich als auch aus dem \$HOME verzeichnis sowie das fminit verzeichnis kann geöffnet werden.

- Konsole Log Datei Dies öffnet die log datei (\$HOME\consfile.txt) im standard text-editor.
- More Resources at MicroType.com Öffnet microtype.com im default browser.
- Enhanced Toolbar beschreibung (PDF) Öffnet die dieses dokument.
- Über Enhanced Toolbar Identifiziert die Enhanced Toolbar version.



Zusätze zu FrameMaker menüs


Enhanced Toolbar fügt etliche nütztlche elemente zu den menüs. Sie sind mit ➡ in den screen shots gekennzeichnet.

Kontextmenü Text


Kontext menüs können erreicht werden über:

- Rechte maustaste
- **Umsch+F10**
- Taste **Anwendung** oder **Einfügen** 2x drücken.


Kontextmenu Verankerter Rahmen



Kontextmenü Tabelle




Kontextmenü Grafik




Kontextmenü Dokument

Das kontextmenü Dokument kann erreicht werden durch rechtsklick in den randbereich.




Kontextmenü Buch




Menü Bearbeiten

Hypertext prüfen is auch im menü **Buch bearbeiten** und im kontextmenü **Buch** vorhanden.



Menü Darstellung



Menü Tabelle

